



IN-FORM SQL deinstallieren

Sie möchten IN-FORM SQL deinstallieren, weil es auf dem PC/Server nicht mehr benötigt wird?
Zum Beispiel weil Sie einen neuen PC/Server haben, Sie Ihr IN-FORM SQL nur testweise oder IN-FORM SQL als Demoversion installiert hatten?
Unsere Schritt-für-Schritt Anleitung zeigt Ihnen, wie die Deinstallation von IN-FORM SQL auf Ihrem Computer/Server funktioniert!


Wichtige Hinweise vor der Deinstallation:

- Falls IN-FORM auf einen neuen Server übertragen wurde, deinstallieren Sie IN-FORM auf dem alten Server erst dann, wenn das Programm auf dem neuen Server läuft und alle Daten übernommen wurden.
- Nach der Deinstallation wird der SQL Server mit den IN-FORM Datenbanken restlos entfernt.
- Falls Sie sich unsicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Systembetreuer.
- Anleitung zuerst durchlesen, dann beginnen!


Vorgehensweise:

Microsoft SQL Server löschen

1. Starten Sie in Windows die „Systemsteuerung“ und wählen Sie „Programme und Features“.




Alternativ gelangen Sie auch über „Einstellungen“ zu „Apps & Features“.







2. Markieren Sie den Microsoft SQL Server 2014 (64-bit) und klicken dann auf „**Deinstallieren**“.
3. Wählen Sie nun im neu geöffneten Dialog die Option „**Remove**“.



4. Wählen Sie anschließend den für IN-FORM verwendeten SQL Server „**INSOFTWARE**“ aus und klicken Sie auf **[Next>]**.




5. Treffen Sie die Auswahl wie in der unteren Abbildung und fahren Sie mit **[Next>]** fort, bis der Server deinstalliert wurde.





IN-FORM Datenbanken löschen

6. Nach dem der SQL Server deinstalliert wurde, kann nun der Ordner mit den IN-FORM Datenbanken entfernt werden:
- Dafür öffnen Sie den lokalen Datenträger, auf dem der SQL Server installiert war (im Beispiel C:).
 - Hier öffnen Sie den Ordner „**Programme**“.
 - Nun öffnen Sie den Ordner „**Microsoft SQL Server**“.
 - Nach einem Rechtsklick auf den Ordner „**MSSQL12.INSOFTWARE**“ wählen Sie „**Löschen**“.



Sie haben nun den SQL Server mit den IN-FORM Datenbanken restlos entfernt.

IN-FORM Programm und Einstellungen löschen



Hinweis: Bevor Sie IN-FORM auf dem alten Server deinstallieren, müssen Sie sicher sein, dass IN-FORM auf diesem Server nicht mehr benötigt wird. Außerdem müssen Sie sicher sein, dass IN-FORM auf dem neuen Server läuft und alle Daten übernommen wurden.

7. Anschließend löschen Sie bitte Ihren IN-FORM Ordner.
Wenn Sie unsicher sind, wo der Ordner liegt, können Sie den Pfad aus Ihrer Desktopverknüpfung entnehmen:

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Verknüpfung für IN-FORM.
- Wählen Sie „**Eigenschaften**“.
- Wählen Sie nun den Reiter „**Verknüpfung**“.
- Hier sehen Sie den Pfad (im Beispiel C:\)

